INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO DESDE OTRO EQUIPO INFOMATICO.

• El primer paso es configurar el equipo de Trabajo para permitir las conexiones.

Para ellos seguimos las siguientes instrucciones

Pulsando con el botón derecho del ratón el icono Este equipo o Mi Equipo (del escritorio o de la barra de Windows o parte izquierda de cualquier carpeta) y seleccionamos Propiedades.

ĭ				× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	لي ر المك ان ا
1	× !	Este equipo		Contraer	
ł	>	🖊 Descargas			13
ļ	>	Documentos		Compartir esta carpeta con ISL AlwaysOn	
Į.	>	Escritorio		Abrir en ventana nueva	P
i.				Anclar al Acceso rápido	L.
ł				Administrar	H÷.
A	>	Música	~	Purcarvirur	13
80	>	🧊 Objetos 3D	<u> </u>	Buscal virus	X
•	>	📲 Vídeos		Anclar a Inicio	1
ł	>	🏪 Disco local (C:		Conectar a unidad de red	
ł	>	System (D:)		Desconectar unidad de red	Hł.
ł.	>	➡ huellas m (\\1		Agregar una ubicación de red	
ļ					
Ì.	>			Eliminar	13
ł	>	素 compartida (\'		Cambiar nombre	Hł.
	>	素 Intercambio (\		Propiedades	II.
-	>	👳 compartida (\\			

Y Seleccionamos Configuración de Acceso remoto

	Ventana principal del Panel de control	Ver información básica	acerca del equipo	
♥ ♥	Administrador de dispositivos Configuración de Acceso remoto	Edición de Windows Windows 10 Pro © 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.		
•	Protección del sistema			
e	Configuración avanzada del sistema	Sistema Fabricante: Procesador:	Fujitsu Technology Solutions Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	

Aquí marcamos las casillas Permitir conexiones remotas y Seleccionamos el botón Seleccionar usuarios, para indicar que usuarios van a poder acceder a nuestro equipo.

Propiedades del sistema	×				
Nombre de equipo Hardware					
Opciones avanzadas Protección del sistema Acceso remoto)				
Asistencia remota					
Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo					
¿Qué sucede si se habilita Asistencia remota?					
Opciones avanzadas					
Escritorio remoto					
Haga clic en una opción y especifique quién puede conectarse.					
○ No permitir las conexiones remotas a este equipo					
Permitir las conexiones remotas a este equipo					
Permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (recomendado)					
Ayudame a elegir Seleccionar usuarios					
Aceptar Cancelar Aplica	r				

Por defecto aparecerá el usuario con el que estamos trabajando, en caso contrario le damos al botón agregar y lo introducimos manualemente.

En caso de trabajador de diputación añadir delante aldip\

En caso de otras entidades el nombre de su dominio ej. Dalias\

Propiedades del sistema			×
			di-cOne
Nombre de equip	00	Hardware	
Opciones avanzadas	Protección del sistema	Acceso re	moto
Usuarios de escritorio re	moto	?	×
Los usuarios mostrados pu miembro del grupo de Adm en esta lista.	eden conectarse a este eq inistradores puede conecta	uipo y cualquier rse incluso si no	está i Ver H
ALDIP \fjmoreno			pal del Pan
			r de disposit
			de Acceso
ALDIP\fjmoreno ya tiene a	cceso.		
Agregar Quit	ar		Lsistema
vaya al Panel de Control y	abra <u>Cuentas de usuario</u> . Aceptar	Cancel	ar Conec
Seleccionar Usuarios o Grupo	us		bebiau v
Seleccionar este tipo de objeto:			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Usuarios o Grupos			Tipos de objeto
Desde esta ubicación:			
dipalme.org			Ubicaciones
Escriba los nombres de obieto o	ue desea seleccionar (eiem	plos):	
aldip \fjmoreno		C	omprobar nombres
Opciones avanzadas		Aceptar	Cancelar

Damos aceptar y aceptar hasta que se cierren todas las ventanas.

• Ya hemos configurado nuestro equipo para permitir conexiones desde otros equipos.

• Ahora necesitamos saber el nombre de nuestro equipo para luego conectarnos.

Situándonos sobre el icono de "Este Equipo", y con botón derecho vemos el valor "Propiedades"



Nos mostrará el nombre de nuestro equipo:

Ver información básica acerca del equipo				
Edición de Windows				
© 2015 Microsoft Corporat	© 2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.			
Sistema				
Fabricante:	Fujitsu Technology Solutions			
Procesador:	Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz			
Memoria instalada (RAM):	8,00 GB (7,89 GB utilizable)			
Tipo de sistema:	Sistema operativo de 64 bits, procesador x64			
Lápiz y entrada táctil:	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla			
Compatibilidad con Fujitsu Tec	hnology Solutions			
Sitio web:	Soporte técnico en línea			
Configuración de nombre, don	ninio v grupo de trabaio del equipo			
Nombre de equipo:	equipo			
Nombre completo de equipo:	equipo.dipalme.org			
Descripción del equipo:				
Dominio:	dipalme.org			
Activación de Windows				
Windows está activado Le	a los Términos de licencia del software de Microsoft			

Siguiente paso es comprobar que el equipo de trabajo no este configurado para suspenderse (opción poco probable), pulsar con el botón en cualquier lugar del escritorio y seleccionar configuración de pantalla.

🖵 Pantalla		dejarla como quieras.
印) Sonido		¿Tienes alguna pregunta?
Notificaciones y acciones	2	Obtener ayuda
 Asistente de concentración 		Ayúdanos a mejorar Windows
Inicio/apagado y suspensión	Identificar Detectar	Envíanos tus comentarios
📼 Almacenamiento		Ver >
명 Modo tableta	Color	Ordenar por > Actualizar
片 Multitarea	Luz nocturna	Pegar Pegar acceso directo
Proyección en este equipo	Configuración de la luz nocturna	Deshacer Eliminar Ctrl+Z
೫ Experiencias compartidas	Perfil de color	Opciones gráficas
🗂 Portapapeles	2250W 🗸	Configuración de pantalla
✓ Escritorio remoto		C Personalizar

Y comprobar que la supension no esté activada.

← Configuración	
வி Inicio	Inicio/apagado y suspensión
Buscar una configuración	Pantalla
Sistema	Cuando esté enchufado, desconectar después de
🖵 Pantalla	
句 》 Sonido	Suspender
Notificaciones y acciones	Cuando esté enchufado, suspender el equipo después de
 Asistente de concentración 	Nunca

Ya tenemos listo el equipo de trabajo (donde queremos conectarno)

Ahora desde el equipo de casa:

- 1. Previamente deberíamos haber dejado el equipo de trabajo encendido aunque puede estar con la pantalla bloqueada o pidiendo usuario
- 2. Conectar a la VPN
- 3. Ejecutar el cliente de Conexión a Escritorio Remoto

Para ejecutar la Conexión a Escritorio Remoto

Bien desde el botón de inicion de Windows (parte inferior izquierda) pulsamos el botón derecho y seleccionamos Ejecutar, y luego escribimos CMD

	· · · · ·		
1	Administrador de tareas	0	
R Fil	Configuración	Google C	hrome
	Explorador de archivos		
1	Buscar		
4	Ejecutar	PDF	'J
ofim	Apagar o cerrar sesión >	ai_09666	64f-c.
Iniciar	Escritorio		
	- Louide aqui para duocai	0	
🖅 Ejecu	tar X		
٨	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea abrir con Windows.		
Abrir:	mstsc 🗸		
	Aceptar Cancelar Examinar		

O desde el campo de búsqueda de la barra, escribimos mstsc o escribimos escritorio remoto



Aparecerá una ventana donde pondremos la dirección ip del equipo de trabajo.

Nonexie	ón a Escritorio remoto	_		×
	Escritorio remoto Conexión			
Equipo: Usuario: Se solicitará	equipo Ninguno especificado n credenciales al conectarse.	~]	
💽 Mostra	Conectar	Ауц	uda	

Le damos a Conectar e introducimos el usuario al que previamente hemos dado permiso (en página anterior) y la contraseña con el que nos identificamos al iniciar sesión en el equipo del trabajo.

Seguridad de Windows			
Las credenciales no funcionaron			
El administrador de sistema no permite el uso de credenciales guardadas para iniciar sesión en el equipo remoto 10.24.100. porque la identidad de dichas credenciales no está totalmente comprobada. Escriba nuevas credenciales.			
ALDIP\fjmoreno			
Contraseña			
No se puede iniciar sesión			
Más opciones			
Aceptar Cancelar			
	-		